





การใช้งาน RTAF VPN บน IOS และ Android

1. ระบบ IOS การตั้งค่าครั้งแรก

1.1 Settings > General > VPN ลำดับตามภาพ



1.2 เลือก “Add VPN Configuration...”



1.3 เลือก IPSec การตั้งค่าข้อมูลดังนี้

Description: RTAF VPN

Server: 119.46.176.222

Account: ใช้ชื่ออีเมลของท่านโดยไม่ต้องระบุ @rtaf.mi.th

Password: ใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน MobilePASS+

Group Name: RTAF-VPN

Secret: RTAF@vpn#2015

จากนั้นกด “Save”



The screenshot shows the Cisco VPN configuration interface. At the top, there are three buttons: "Cancel", "Add Configuration", and "Save". The "Save" button is highlighted with an orange box and labeled "3.". Below the buttons are three tabs: "L2TP", "PPTP", and "IPSec". The "IPSec" tab is selected and highlighted with an orange box and labeled "1.". The main configuration area features the Cisco logo and a list of fields, all enclosed in an orange box labeled "2.":


- Description: RTAF VPN
- Server: 119.46.176.222
- Account: Rtaf Mail
- Password: [Redacted]
- Use Certificate: [Toggle switch]
- Group Name: RTAF-VPN
- Secret: [Redacted]

1.4 ให้กดปุ่มภายใต้ VPN CONFIGURATIONS ให้เป็น สีเขียว ข้อความด้านหน้าจะขึ้นว่า “Connected” เพื่อเริ่มต้นใช้งาน




2. การใช้งานครั้งถัดไปของระบบ IOS


2.1 ไปที่ Settings จากนั้นที่หัวข้อ VPN จะมีปุ่มให้เลือก เปิด/ปิด การเชื่อมต่อ




2.2 เปิดแอปพลิเคชัน MobilePASS+ ที่ได้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนใน RTAF mail เรียบร้อยแล้ว





2.3 ใส่ PIN ที่ตั้งไว้ หรือสแกนด้วยลายนิ้วมือ



2.4 หลังจากยืนยันเสร็จสิ้นจะแสดงค่า OTP เป็นรหัสผ่านตัวเลข 6 หลัก




2.5 นำรหัสผ่านตัวเลข 6 หลักที่ได้รับ สำหรับนำไปป้อนในช่องใส่รหัสผ่านของระบบ เพื่อเข้าใช้งาน ดังภาพ




3. ระบบ Android การตั้งค่าครั้งแรก

เมื่อใช้งานครั้งแรก ให้ตั้งค่าตามวิธี ดังนี้ (การแสดงผลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับยี่ห้อ/รุ่นของโทรศัพท์)

3.1 ไปที่ Settings > More networks > VPN ตามลำดับ ดังภาพ




3.2 เลือกเครื่องหมาย “+” เพื่อเพิ่ม VPN



3.3 การตั้งค่า VPN ให้ใส่ค่าดังต่อไปนี้

Name: RTAF VPN
Type: IPSec Xauth PSK
Server address: 119.46.176.222
IPSec identifier: RTAF-VPN
IPSec pre-shared key: RTAF@vpn#2015
จากนั้นกด “Save”




3.4 เลือก VPN ที่ได้สร้างขึ้นมาและใส่ค่า ดังนี้


Username: ใช้ชื่ออีเมลของท่าน โดยไม่ต้องระบุ @rtaf.mi.th

Password: ใช้รหัสผ่านจาก MobilePass+


และทำเครื่องหมายในช่อง “Save account information” จากนั้นกด “Connect”



3.5 เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จจะขึ้นว่า “Connected” ดังภาพ




3.6 เมื่อสิ้นสุดการใช้งานให้เลือกที่ VPN ที่ใช้งานอยู่ จากนั้นเลือก “Disconnect”




4. การใช้งานครั้งถัดไปของระบบ Android

4.1 เปิดแอปพลิเคชัน MobilePASS+ ที่ได้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนใน RTAF mail เรียบร้อยแล้ว



4.2 หลังจากยืนยันเสร็จสิ้นจะแสดงค่า OTP เป็นรหัสผ่านตัวเลข 6 หลัก สำหรับนำไปป้อนในช่องใส่รหัสผ่านของระบบเพื่อเข้าใช้งาน



4.3 นำ OTP รหัสผ่านตัวเลข 6 หลักที่ได้รับมาใส่ข้อมูล ดังนี้

Username: ใช้ชื่ออีเมลของท่าน โดยไม่ต้องระบุ @rtaf.mi.th

Password: ใช้รหัสผ่านเดียวกับที่ได้รับจาก MobilePASS+

